

Руководство пользователя по подключению
ККМ «1С:ККМ Онлайн»
к программе
«1С:Бухгалтерия для Кыргызстана»

ВНИМАНИЕ

Данное руководство разработано для типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана» версии 3.3.2.19.

Разработчик не гарантирует что данная инструкция по подключению ККМ будет применима к другим программам 1С или другим версиям «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана»

ВНИМАНИЕ

Данное руководство разработано для подключения к ККМ «1С:ККМ Онлайн» версии 193.01.01.06

Данное руководство разработано для ФФД 1.0 (формат фискальных данных)

Разработчик инструкции не гарантирует что данная инструкция по подключению ККМ будет применима к другим программным ККМ или другим версиям «1С:ККМ Онлайн»

ВНИМАНИЕ

Для подключения ККМ к программе «1С: Бухгалтерия для Кыргызстана» необходимо произвести регистрацию ККМ в одном из ЦТО:

ОсОО «Торговые технологии»


ОсОО «Шабдан Сервис»

и получить в ЦТО регистрационную карточку ККМ.


Дальнейшая инструкция будет описывать процесс подключения зарегистрированных в ГНС ККМ (имеющих регистрационную карточку выданную одним из ЦТО)

1 Подключение функции работы с ККМ в «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана»


1.1 В «Настройки» перейти в подраздел «Параметры учета»




1.2 В «Параметры учета» установить признак «Розничные продажи» и перейти к настройкам «Параметры розничных продаж»



1.3 В «Параметры розничных продаж» создать новую запись




Пример заполнения параметров розничных продаж



ВАЖНО


Заполнение параметров розничных продаж производится согласно учетной политики организации. Предварительно необходимо согласовать и утвердить вид розничных цен, склад для розничных продаж и т.д.

1.4 В «Параметры учета» перейти в подраздел «Прочее» установить признак «Использовать подключаемое оборудование» и признак «Использовать фискальный регистратор»




2 Подключение ККМ и принтера чеков в «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана»

2.1 В «Администрирование» перейти в подраздел «Подключаемое оборудование»



2.2 В подразделе «Подключаемое оборудование» подключить новое оборудование.



При подключении оборудования указать:

Тип оборудования – ККТ с передачей данных


Драйвер оборудования – 1С онлайн касса

Организация – выбрать организацию, указанную в регистрационной карточке ККМ


Наименование – создается автоматически

Рабочее место – создается автоматически

Далее перейти к параметрам подключения ККМ



2.3 В «Параметры подключения» заполнить регистрационный номер ККМ, пароль, и адрес подключения ККМ. Данные для подключения указаны в регистрационной карточке ККМ (получить в ЦТО).




Регистрационный номер - указать регистрационный номер ККМ из регистрационной карточки

Пароль - указать пароль ККМ из регистрационной карточки

Адрес сервиса – указать <https://fresh.1c-cloud.kg>


Выполнить тест подключения к ККМ



Если тест успешно не выполнен

- проверить наличие интернета
- отключить блокировки локальной сети и сети интернет для работы с ККМ
- проверить введенные данные и данные в регистрационной карточке ККМ


Получить данные о программе (ККМ)



Если не удалось получить данные о ККМ

- проверить наличие интернета
- отключить блокировки локальной сети и сети интернет для работы с ККМ
- проверить введенные данные и данные в регистрационной карточке ККМ


Выполнить синхронизацию «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана» и ККМ



Если не удалось выполнить синхронизацию

- проверить наличие интернета
- отключить блокировки локальной сети и сети интернет для работы с ККМ
- проверить введенные данные и данные в регистрационной карточке ККМ
- обратиться в компанию сопровождающую 1С и проверить что «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана» зарегистрирована на сервере ИТС и для программы имеется действующая подписка на ИТС
- обратиться в ЦТО зарегистрировавшее ККМ и проверить параметры синхронизации, возможно ККМ был ранее синхронизирован на другом ПК или с другой программой 1С

2.4 Подключить принтер чеков для печати чеков ККМ



При подключении оборудования указать:

Тип оборудования – Принтеры чеков


Драйвер оборудования – 1С:Принтер чеков

Организация – выбрать организацию, указанную в регистрационной карточке ККМ

Наименование – создается автоматически

Рабочее место – создается автоматически

Перейти в «Параметры подключения»



В «Параметры подключения» выполнить настройку принтера

Оборудование: '1С:Принтер чеков' на Главный бухгалтер(WIN-UCG... : □ ×

Записать и закрыть

Тест подключения

Информация

Драйвер:	Установлен	Версия:	3.1.4.6
Наименование:	1С: Принтер чеков		
Описание:	Драйвер для подключения POS принтеров чеков по протоколу ESC\POS		

Параметры печати

Тип принтера:	Windows POS Printer
Принтер:	RONGTA 80mm Series Printer(1)
Порт:	
Скорость:	9600
Уровень коррекции кода:	M
Задержка перед печатью кода (мсек.):	0
Аппаратная печать QR кода:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ширина ленты в символах:	32
Ширина штрихкода:	0
Угол поворота:	0
Кодовая таблица принтера:	Page07 - PC866 (Cyrillic)
Кодировка строки:	CP866
Открывать денежный ящик:	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать служебные команды ESC/POS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим эмуляции:	<input type="checkbox"/>
Шрифт:	Courier New
Размер шрифта:	20
Ширина пробелов:	12

В параметрах подключения заполнить обязательные данные:

Принтер – выбрать модель принтера, подключенного к операционной системе
Кодовая таблица принтера – выбрать одну из кодовых страниц для печати текста на кириллице для модели принтера

Остальные данные рекомендуется оставить без изменений

ВАЖНО


Для работы принтера чеков и программы «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана», для принтера чеков на ПК должен быть предварительно установлен драйвер принтера чеков и предварительно из драйвера принтера успешно распечатана тестовая страница.

Если драйвер не установлен, и тестовая страница не распечатана необходимо обратиться к системному администратору или поставщику принтера чеков.

Для программы 1С предварительно должен быть установлен драйвер внешней компоненты «1С:Принтер чеков»

Если драйвер внешней компоненты не установлен, обратиться к системному администратору или в компанию по обслуживанию 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана.

Выполнить тест подключения принтера чеков



ВАЖНО


Если тест печати выполнен успешно, но на тестовой странице принтера, текст распечатан не кириллицей, тогда в параметрах подключения необходимо выбрать другую кодировку таблицы принтера.

Если не удалось настроить печать тестовой страницы на кириллице тогда необходимо обратиться к системному администратору или поставщику принтера чеков или в компанию по обслуживанию «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана».

ВАЖНО


Некоторые модели принтеров чеков не имеют функции печати на кириллице (русские буквы). Для таких принтеров в настройках параметров принтера установить признак «Режим эмуляции».

Для подключения принтера чеков к ККМ, в параметрах подключения ККМ выбрать ранее подключенный принтер чеков и сохранить настройки.




3 Выполнение кассовых операций ККМ в «1С:Бухгалтерия для Кыргызстана»

3.1 В разделе «Покупка и продажа» выбрать подраздел «Розничная продажа (рабочее место)»




3.2 На форме списка в меню «Кассовые смены» выбрать одно из действий



- 1 – Открыть кассовую смену
- 2 – Сформировать отчет без гашения (X отчет)
- 3 – Закреть кассовую смену (Z отчет)
- 4 – Внесение наличных денежных средств в ККМ
- 5 – Выемка наличных денежных средств из ККМ
- 6 – Создать новый документ

В меню «Создать» выбрать одно из действий



- 7 – Создать новый чек ККМ
- 8 – Создать возврат по чеку
- 9 – Сформировать документ «Отчет о розничных продажах»
- 10 – Закреть кассовую смену

Если продолжительность кассовой смены более 24 часов, тогда «1С: Бухгалтерия для Кыргызстана» блокирует все кассовые операции кроме закрытия кассовой смены

- 10 – Закреть кассовую смену